

Copyright © 2011, FoxFx

Описание и настройка копировальщика *PRO_copу_MТ4-МТ4*

<http://FoxFx.ru/>

Технические особенности.

Профессиональная версия копировальщика сделок , оптимизированный и продуманный код, создает минимальную нагрузку на компьютер, сохраняя при этом самую высокую функциональность и гибкость в настройках в отличии от известных аналогов.

Неоспоримое преимущество, это исполнение, копировальщика в виде советника, а не скрипта, поэтому даже после аварийной перезагрузки терминала или всего сервера не слетает как это делает скрипт и продолжает работать дальше. Поэтому можно не беспокоиться о потерянных ордерах или не установленных стопах и как следствие слитых депозитах.

Ведет учет скопированных ордеров и не открывает их повторно, если закрыть скопированный ордер руками.

Проверяет наличие ордера в истории терминала, с которого идет копирование ордеров, перед тем как закрыть скопированный объем. Поэтому случайное закрытие или случайное повторное переоткрытие ордеров исключено.

Настраиваемая система копирования с нескольких счетов на один счет (количество не ограничено).

Лучший профессиональный копировальщик.

100% авторский код.

Если Вы считаете, что не хватает нужной опции или функции в копировальщике, напишите нам об этом, мы сделаем ее бесплатно для вас.

Работает без ошибок в Windows XP, Vista, 2003, 2008 и Windows 7.

Возможности и опции копировальщика.

1. Настраиваемая принудительная пауза между копируемыми ордерами.
2. Мониторинг копируемых ордеров.
3. Копирование отложенных ордеров (можно отключить).
4. Переворот копируемых ордеров, если на копируемом sell то открываем buy.
5. Переворот стопов, при переворачивании копируемых ордеров , стоп станет профитом или пересчитается и станет стопом (настраивается по желанию)
6. По желанию полная подмена стоповлосов на свои (не влияет на тейк профит).
7. По желанию полная подмена Тейк профита на свой (не влияет на стоп лосс).
8. Настраиваемый коэффициент копирования, можно как делить, так и увеличивать копируемый объем.
9. Полная подмена лота, игнорирует копируемый объем и открывает тот, который вы настроили.
10. Ограничение максимального копируемого объема.
11. Ограничение минимального копируемого объема.
12. Настраиваемое округление дробности объема под вашего Брокера.
13. Опция снижения нагрузки на сервер, для очень слабых машин.
14. Не конфликтует с другими советниками на одном счете, использует магик.номер.
15. Возможность отфильтровывать только нужные для копирования ордера по магическому номеру.
16. Работает на 4х и 5 знаках.
17. Постоянное отслеживание изменений в отложенных ордерах, за стоп уровнями всех ордеров и их модификация как на копируемом счете. Полная синхронизация любых изменений.
18. Звуковые уведомления о модификации , удалении или открытии нового ордера (отключаются).

Настройки в PRO_copy_MT4-MT4_processing:

pause_copy принудительная пауза между копированием.

При копировании ордеров минимальная пауза между копируемыми ордерами, скопировали ордер и перед тем как скопировать следующий, ждем 1000мс. (1секунда).

monitor = false; монитор копируемых ордеров. true = включено.

Отображает в окне все ордера и баланс из копируемого терминала в том числе и из истории .

postpone копировать отложи или нет true = включено.

Копирование отложенных ордеров.

turnoverOrder переворачивать ордера. если на копируемом sell то открываем buy

если вы установите true = включено. То все ордера будут копироваться с точностью наоборот.

turnoverStop переворачивать стопы.

true = включено. После того как ордер был скопирован, копировальщик ставит например стоп если есть, но если мы перевернули ордер, то и стоп у нас теперь стал тейк профитом. Так вот если вы хотите чтобы копировальщик пересчитал и поставил стоп а не профит например на таком же расстоянии отложил его от ордера, поставьте true

divide коэффициент деления копируемого объема

Вы копируете ордер объемом 2 лот а вам надо уменьшить или увеличить этот объем, вы ставите значение 0.1 и теперь объем копируется в 10 раз меньше (0.2) , а если поставите это значение 2, то скопируется в два раза большим объемом (4 лота)

Replacement_Lots ; подмена лота

Если стоит 0, то копируем по коэффициенту divide от копируемого объема, то есть открываемый объем зависит от того объема который мы копируем напрямую. Если мы поставим здесь значение например 0.01, то все объемы будут заменены на это значение и не будет зависеть от того объема который копируется с копируемого счета и будут равны 0.01.

lotdecimal дробность лота

Здесь необходимо выставить дробность, до которой будет округляться все копируемые объемы на ваш счет. Зависит от того какую дробность использует ваш брокер. 0 = 1 целые лоты, 1=0.1, 2 = 0.01. Выставлять обязательно!

MaxLot максимальный открываемый объем

Вы можете ограничить максимально копируемый объем , если он превысит это значение оно будет уменьшено до этого значения. Это максимальный объем который будет открывать копировальщик на вашем счете.

MinLot минимальный лот

Вы можете ограничить минимальный копируемый объем , если он будет меньше этого значения оно будет увеличено до этого значения. Это минимальный объем, который будет открывать копировальщик на вашем счете.

sleep пауза между обновлениями данных в миллисекундах, секунда равна 1000

Пауза через которую копировальщик получает данные с копируемого счета, необходимо увеличить это значение если у вас очень слабый и старый компьютер и копировальщик сильно его нагружает. Обычно на современном компьютере, настройки не требует.

MagNum магический номер

Если используете несколько советников на одном счете, например несколько копий этого копировальщика, эти номера должны быть разными, советник по ним отличает свои ордера от чужих.

slippage проскальзывание

Максимальное проскальзывание во время попытки открыть ордер. Увеличивает стабильность во время сильных движений цены, меньше реквот.

prefix префикс к имени папки, если ставим несколько копий копирувальщика

Папка с терминалом, из которого советник копирует ордера, называется **master** , если вам нужно копировать на один счет сразу с нескольких счетов, то делаете копию папки **master** и добавляете к ее имени дополнительные символы, например **master2** , теперь установите на график еще одну копию копирувальщика , сделайте все необходимые настройки копирования, в поле **prefix** укажите **2**, или любое другое значение которое вы добавили к имени папки. Теперь вы копируете на один счет сразу с двух. Количество счетов не ограничено.

OwnTProfit Подменяем тейк профит на свой

Если вам нужно поставить свой тейк профит, поставьте это значение в true и в **OwnTProfitPips** укажите, сколько пунктов будет желаемый стоп уровень.

OwnTProfitPips Заданный профит

Если **OwnTProfit** = true здесь необходимо указать желаемый профит в пунктах, на который нужно заменить профит с копируемого счета.

OwnSLoss Подменяем стопы на свои

Если вам нужно поставить свой стоп лосс, поставьте это значение в true и в **OwnSLossPips** укажите, сколько пунктов будет желаемый стоп уровень.

OwnSLossPips Заданный стоп

Если **OwnSLoss** = true здесь необходимо указать желаемый стоп лос в пунктах, на который нужно заменить стоп с копируемого счета.

Настройки в PRO_copy_MT4-MT4_transfer:

MagNum с какими магическими номерами копировать ордера.

Если становить 0, то копирует все ордера.

sleep пауза между обновлениями данных счета.

Необходимо увеличить на слабом компьютере, обычно не требуется менять.

Звуковые сигналы:

OpenSound звук при открытии ордера

CloseSound звук при закрытии ордера

ModifySound звук при модификации ордера
